



## 01. 使用するユーザの作成


1. 画面右上の電源アイコンをクリックし、表示されたメニュー画面左下の設定アイコンをクリックします。

2. [設定] > [ユーザー] と進みます。


3. [ロック解除] ボタンを押します。

4. パスワードを入力し、[認証] ボタンを押します。

※パスワードは、初期状態では password です。




5. [ ユーザーを追加 (A) ] ボタンを押します。



6. 新規ユーザの登録を行います。


「アカウントの種類 (T)」を [ 管理者 ] にし、新しいユーザ名を入力します。



7. 新しいユーザのパスワードを設定します。


「いまパスワードを設定する (N)」にチェックを入れ、パスワードを設定し [ 追加 (A) ] ボタンを押します。

※パスワードが短いものや不十分なもの場合は [ 追加 (A) ] ボタンを押すことはできませんのでご注意ください。




9. 新しいユーザが作成されました。

## 02. ubuntu ユーザの削除 (この作業は必須ではありませんが、セキュリティ管理上お勧めしています。)




1. 先ほど作成したユーザでログインします。




2. ユーザ作成ツールを起動します。

ユーザ作成時と同様に、画面右上の電源アイコンから、設定アイコンをクリックし [設定] > [ユーザー] と進みます。




3. [ロック解除] ボタンを押し、パスワードを入力します。


ログインしているユーザが選択されていることを確認します。ログインしているユーザのパスワードを入力し、[認証] ボタンを押します。



4. ubuntu ユーザーを選択し、ウィンドウ右下の [ユーザの削除...] ボタンを押します。



5. [ ファイルを削除 (D) ] ボタンを押します。



6. ubuntu ユーザの削除が完了しました。

### 03. ネットワークへの接続


- (A) ルータに有線 LAN 接続する場合  
特に設定は必要ありません。
- (B) ルータに無線 LAN 接続する場合  
次ページの手順に従って設定してください。

#### (A) ルータに有線 LAN 接続する場合

特に設定は必要ありません。

メニューバー右の方にある以下のアイコンで、ネットワーク接続の状態を知ることができます。

有線 LAN を接続している場合    有線 LAN を接続していない場合



デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

[有線接続済み] > [有線設定] をクリックすると、接続先の選択、切断、接続情報の表示や設定を行うためのメニューが表示されます。

(B) 無線 LAN 接続する場合 (無線 LAN 搭載モデルのみ)

---



1. デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

2. お使いになる無線 LAN を選択します。

3. ロックを解除するため認証を行います。

パスワードを聞かれますので、お使いになる無線 LAN のパスワードを入力して [ 接続 (O) ] を押してください。


接続が成功すると右上に通知が表示されます。

## < 補足 1 > シングルユーザモードの起動方法

※シングルユーザモードは、全てのログインアカウントを失念した場合、通常ログインできない場合に有効です。


1. Linuxmania マシンを起動した直後、UEFI( BIOS ) 起動後、画面が切り替わるタイミングで [ Esc ] キーを 1 度押します。

※うまくいかない場合は、画面が切り替わる直前から [ Esc ] キーを何度か押してみてください。




2. 起動するモードを選択する画面になります。

[ Advanced options for Ubuntu ] という記述のある行を選択して [ Enter ] キーを押します。



3. [ recovery mode ] という記述のある行を選択して [ Enter ] キーを押します。

※この表記は環境によって異なります。



4. recovery mode が起動するので、メニューが開かれたらカーソルキーで「 root 」を選択し、 [ Enter ] キーを押します。  
シングルユーザモードになります。