

■ Ubuntu 7.10 インストールガイド



1. マシンの電源を入れ、Ubuntu のインストールディスクを入れます。

<< 軽子坂モデルの場合

2. Ubuntu のロゴとメニューが表示されます。

[Start Ubuntu in safe graphics mode] を選択して [Enter] を押します。
手順3～4は必要ありません。手順7に進んでください。



<< 相ノ坂モデルの場合

2. Ubuntu のロゴとメニューが表示されます。

左のカウン트가0になる前に F6 キーを押します。

※ディスプレイを DVI 接続されている場合は手順2～4の作業は必要ありません。また、DVI 接続なのに手順5の画面まで表示されない場合、もしくは、DVI接続か分からない場合は手順2から作業を進めてください。




3. ブートオプションの変更

ブートオプションが表示されたら、space キーを押して半角スペースを入力後に「textonly」の一文を追加して Enter キーを押します。




4. プロンプトが表示されたら、コマンドを打ち込み Enter キーを押します。

例：ubuntu@ubuntu:~\$ startx



9. キーボードレイアウトの選択

[japan] を選び [進む (F)] ボタンを押します。




10. ディスクの準備

[ガイド - ディスク全体を使う] を選び [進む (F)] ボタンを押します。



11. 初期アカウントの設定

お使いになりたいユーザー名とパスワードを設定してください。



12. インストール準備完了


各種設定の内容を確認します。

問題がない様であれば、[Install] ボタンを押してインストールを開始します。



13. インストール後の再起動

[すぐに再起動する] ボタンを押します。



13-1. 再起動時に画面が出なくなってしまった場合

この再起動時に画面が暗転しハングアップしてしまったように感じられることがあります。起動時に Ubuntu のロゴが表示された後、10秒ほど経ってもログイン画面が表示されず、PC 前面のランプが点滅していない場合には、以下の手順でログイン画面を再表示してください。

1. Ctrl+Alt+F1 キーを押し、CUI ログイン画面に切替えます。
黒画面に「login:」と表示され、カーソルが点滅します。
2. Ctrl+Alt+F7 キーを押し、GUI ログイン画面に切替えます。
ログイン画面が再表示されます。

なお、LinuxMania カスタマイズの実行後は、この問題は発生しません。



14. インストールが完了しました