


■ Ubuntu インストールガイド



1. マシンの電源を入れます。DVD ドライブに Ubuntu のインストールディスクを入れ、一度マシンをシャットダウンします。
再度マシンの電源を入れたらすぐに [F11] キーを連打し、Boot メニューを起動します。


2. Boot メニューが起動したら、
「UEFI (なければ AHCI) : DVD ドライブ名」を選択し、
[Enter] キーを押します。



3. GRUB メニューが起動したら、「Install Ubuntu」を選択します。
Ubuntu のインストーラが起動します。



4. ようこそ
画面左のメニューから [日本語] を選択し [続ける] ボタンを押します。



5. Ubuntu のインストール準備

チェックボックスは選択せずに [続ける] ボタンを押します。


※ [インストール中にアップデートをダウンロードする] と [サードパーティのソフトウェアをインストールする] をチェックしてインストールすると、続く Linuxmania カスタマイズが失敗する可能性があるため、アップデートはカスタマイズ終了後に行うことをお勧めいたします。

※インターネットに接続していなくても問題ありません。




6. インストールの種類

[Ubuntu XXX を削除して再インストール] を選択し [インストール (I)] ボタンを押します。




7. 変更の書き込みについての確認画面

[続ける] ボタンを押します。




8. どこに住んでいますか？ (タイムゾーン)

[Tokyo] が選択されていることを確認して [続ける] ボタンを押します。




9. キーボードレイアウト

[日本語] が選択されていることを確認して[続ける]ボタンを押します。




10. あなたの情報を入力してください (初期アカウント)

お使いになりたいユーザ名とパスワードを入力してください。




11. 残りのインストールが続きます




12. インストールが完了しました


[今すぐ再起動する] ボタンを押します。



13. 「 Please remove the disc, close the tray (if any) and press ENTER: 」
という表示が出たらインストールディスクを取り出してください。
[Enter] キーを押すと再起動します。



- ※環境によっては、Ubuntu のロゴが表示されずに、左のような画面になる場合もありますが、
「 Please remove the disc and close the tray (if any) then press ENTER: 」
と表示されたら [Enter] キーを押して再起動すれば、問題ありません。



14. ログイン画面

手順書「Linuxmania カスタマイズディスクについて」に従い、
カスタマイズの実行 .sh を行ってください。